

更新伺服器的另一個更新方法-用分享檔案

Another update method for update server - Use Share folder.

先開一個檔案"nod_upd"在 C:\Program Files\ESET 內,並右鍵選內容,將屬性設為共用

Please create a file and rename as "nod_upd" in C:\Program Files\ESET, and right click the folder and choose properties, change the properties as share folder.



選擇後,應該如圖一.


After the setting, it will be show as fig. 1.



圖一


先勾選「建立更新映像」，再根據下圖作設定

Check the box "Create update mirror". Make settings according to the picture.



在客戶端，開啓「NOD32 控制中心」，按「更新」，再按「設定」

On client side, open "NOD32 Control Center". Click "Update", and then click "Setup"




按「伺服器」

Click "Server"



按「新增」
Click "Add"



輸入「file://**IP 地址**/ nod_upd」，請把 **IP 地址** 改為你更新伺服器的 IP 地址。
Type in 「file://**IPaddress**/ nod_upd」, Please replace **IP Address** with your update server's IP address.



在「伺服器」選擇剛才新增的伺服器，再按「確定」
Select the "Server", then click "OK"



注意：系統會要求你輸入使用者名稱跟密碼.必要輸入你的系統組別及系統內的使用者名稱跟密碼

Most important, the OS will require authentication in the form:

domain(workgroup)\username

舉例:

For example:

使用者名稱: Workgroup\user

Username: Workgroup\user

密碼: 12

Password: 12

自動更新設定

設定檔

現在設定檔:
我的設定檔

設定檔

位置

伺服器:
file://192.168.2.110/nod_upd/

伺服器...

使用者名稱:
Workgroup\user

密碼:
••

更新類型

病毒資料庫:
程式組件:

自動
提供

變更

自動更新

i

自動更新已排程

自動更新已被排程。你可以使用稍靈以不同參數新增更新排程。

排程...

確定

取消

進階